

Circ. n. 27

Bergamo, 16 settembre 2020

Agli studenti delle classi prime

Oggetto: Accesso al WIFI

Per collegarsi ad Internet occorre connettersi alla rete wireless **LiceoSarpi**. Questa rete wireless necessita di nome utente e password. Il **nome utente** (o "identità", in alcuni dispositivi) corrisponde alla prima parte della email dei ragazzi, **nome.cognome** (tutto attaccato, separati dal punto, tutto minuscolo, senza il @studenti.liceosarpi.bg.it) mentre la **password**, è il **codice fiscale** dello studente, tutto maiuscolo. Il campo identità anonima o utente anonimo è da lasciare vuoto.



I dispositivi mobili quali telefoni, tablet o notebook sono in grado di riconoscere automaticamente le impostazioni della rete. Non dovrebbe essere necessario fare altro.

Qualora vengano richiesti altri dati per la connessione (alcuni vecchi dispositivi non sono in grado di autoconfigurarsi), si riportano di seguito:

Tipo di crittografia: Radius 802.1x EAP

Metodo EAP: PEAP

Autenticazione fase 2: Nessuna

Certificato CA: nessuno/non convalidare

Dominio: SARPI

Qualora gli studenti vogliono cambiare la password di accesso, al posto del codice fiscale, possono procedere, solo da scuola, una volta connessi alla rete wifi d'istituto (con le precedenti credenziali), eseguendo il cambio password dal sito web <https://cambiopassword.liceosarpi.bg.it/>

Il portale web Cambio Password richiede l'inserimento del nome utente, nel formato: SARPI\nome.cognome. L'inserimento della vecchia password (il codice fiscale in maiuscolo) e, per due volte, della nuova password.

Qualora invece gli studenti si dimentichino la password o abbiano problemi di accesso, devono contattare gli uffici di segreteria.



The image shows a screenshot of a web browser displaying a password change interface. The page title is "Risorse di lavoro" with the subtitle "Commissione ReteSarpi e doedit". A "Guida" link is visible in the top right. The form contains the following fields and labels:

- Domestazione utente: SARPI\nome.cognome
- Password corrente: [masked]
- Nuova password: [masked]
- Conferma nuova password: [masked]

At the bottom of the form are two buttons: "Invia" and "Annulla". The browser's status bar at the bottom left shows "Windows Server 2012 R2" and the Microsoft logo is at the bottom right.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93